InCD - Manual de utilização para formatar CD's

InCL

O InCD \acute{e} um software de gravação por pacotes que permite utilizar um CD-R/CD-RW como se fosse uma disquete ou um disco ZIP.

Ao formatar um CD com o InCD, o disco é preparado para ser utilizado como uma drive normal, a partir daí pode utilizar qualquer método do Windows para gravar ficheiros. (arrastar/largar, copiar/colar, etc.)

Antes de Começar


Certifique-se que está a utilizar um CD-R ou um CD-RW e não se esqueça que todo o conteúdo do CD será apagado com a formatação.

Como formatar

- 1. Se é a primeira vez vai utilizar esse CD-R/CD-RW é necessário formatar o disco. Insira o disco no gravador de CD's e espere um momento, se não aparecer nenhuma janela para iniciar a formatação, localize o ícone do InCD que está na barra de ferramentas junto ao relógio do sistema (normalmente, junto ao canto inferior direito.)
 - 1.1 Se aparecer uma janela automaticamente, passe para o ponto 3.



- (O ícone do InCD tem uma seta vermelha e aponta para baixo quando não detectou um CD formatado na drive. Quando um CD formatado é inserido, a seta passa para verde e aponta para cima.)
- 2. Para formatar o seu disco, clique com o botão direito do rato em cima deste ícone e seleccione a opção Format (F) como mostra a seguinte figura:




3. Esta opção inicia o assistente de formatação de CD's do InCD.



4. Clique em "Next" e serão mostradas as drives com capacidade de gravação instalados no seu computador $\!\!\!$



5. Seleccione a drive que pretende utilizar para a formatação e clique em "Next" (em caso de existir apenas uma drive, basta clicar em "Next").



6. Na janela que se segue é mostrado o estado do gravador de CD's que acabou de seleccionar. No caso de apresentar a mensagem - "No CD-RW present" - aguarde alguns instantes e volte a executar o assistente, por vezes o computador pode demorar um pouco a reconhecer o CD.

Clique em "Next".



7. Nesta janela é mostrado um campo "Label" onde podemos introduzir um nome para o CD, por exemplo: BACKUPS 1.


Existe também a opção - RW: Reformat Method" - onde deverá escolher "FORMAT" se é a primeira vez que formata esse CD ou "ERASE FILE SYSTEM" se o CD já estava formatado e apenas pretende eliminar a informação contida para o poder reutilizar.

Clique em "Finish" e aguarde até o processo de formatação terminar. (a formatação pode demorar cerca de 20 minutos ou mais, depende da velocidade do gravador e do tipo de CD utilizado)

Quando a formatação estiver concluída, o disco poderá ser ejectado automaticamente e será mostrada uma mensagem que informa sobre o sucesso da formatação. Se não receber uma mensagem de sucesso repita o processo de formatação.

Como utilizar o CD-RW


Insira o CD-RW na drive, e verá uma mensagem que indica qual a drive que contem o CD formatado.



Clique em "OK" e o disco está pronto a ser utilizado.

Ao terminar

Quando terminar a gravação do CD, em certos casos, não é possível ejectar o CD através do botão "Eject" do gravador. Para evitar este problema e para evitar perdas de dados, aconselhamos a clicar com o botão direito sobre o ícone do InCD e utilizar a opção - "Eject (E)" - que aparece no menu, com mostra a figura.



Deve ejectar o CD antes de encerrar o computador ou de executar outro software de gravação.

Se necessitar de ver o conteúdo do CD num computador com Windows 95/98 pode necessitar de um plugin que pode obter em : ftp://ftp.nero.com/EasyWriteReader.exe